

Claude Code 远程登录参考

根据用户提供的原资料整理，移除了价格表、购买推荐、二维码广告、营销故事及保证性表述。以下仅为登录与环境配置参考，不改变商品页约定的质保范围。

一、准备与登录服务器

以下保留原资料的 SSH、安装及端口转发示例。仅在你有权管理的服务器上操作，将 VPS_IP 替换为真实地址。不要在存有重要数据的机器上直接重装系统。命令需结合实际系统和权限核对。

```
ssh root@VPS_IP
```

可按实际需要创建日常使用的非 root 账号。原资料示例：

```
adduser claude && usermod -aG sudo claude  
su - claude
```

原资料还提供了 2GB swap 示例。仅在确有需要、已确认没有同名文件或重复配置时使用：

```
fallocate -l 2G /swapfile  
chmod 600 /swapfile && mkswap /swapfile && swapon /swapfile  
echo "/swapfile none swap sw 0 0" >> /etc/fstab
```

二、安装与授权

原资料使用以下安装示例。运行前核对官方安装说明和下载来源；不要执行来源不明的安装脚本。

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash  
source ~/.bashrc  
claude
```

启动后按照客户端显示的授权流程操作。授权地址、回调端口和提示可能随版本变化，以实际客户端为准。不要将授权码、登录令牌或账号信息提供给无关人员。

连接与检查

三、SSH 端口转发示例

原资料将本地 SOCKS 代理与授权回调转发放在同一条 SSH 连接中：

```
ssh -L 1455:localhost:1455 -D 1080 root@VPS_IP
```

-D 1080：在本地建立 SOCKS 代理端口。-L 1455:localhost:1455：将本地 1455 端口的连接转发到服务器侧对应端口。仅在你的授权流程实际使用这些端口时采用；不要为匹配示例修改未知服务。

需要使用该连接的浏览器或工具应按实际配置访问本地代理。授权完成后，检查客户端是否显示成功；使用结束后关闭不再需要的连接。

四、检查与记录

确认当前服务器、账号和授权流程属于你有权使用的环境；记录客户端版本、登录时间及异常提示。检查实际出口与配置是否符合预期，并遵守服务方的地区、账号和使用规则。

网络与远程环境配置不代表额外商品权益。商品有效期、交付内容及质保范围以购买页面和订单约定为准。本文不包含服务器、代理或代部署服务的销售内容。

五、保管账号与项目资料

不要公开密码、Cookie、Token、授权码或交付 JSON。是否向远程服务传输项目内容，取决于具体软件及功能；不要仅根据“使用远程机器”或“文件保存在本地”就认定数据不会外发。